

## **Tulppaani - tunika**

Taskullinen tunika neulotaan ylhäältä alas suljettuna neuleena ilman saumoja. Kavennukset vyötäröllä ja taskut lantion päällä tuovat muodokkuutta neuleeseen. Halutessaan ohjetta on helppo muokata paidaksi tai ilman taskuja olevaksi mekoksi.

### **Puikot**

Pyöröpuikot 3,00mm pituus 40cm ja 80cm sileään neuleeseen

Pyöröpuikot 2,5mm pituus 40cm ja 80cm joustinneuleeseen

Sukkapuikot 2,5mm ja 3,00mm tai saman paksuiset pyöröpuikot 40 cm hihojen neulomiseen

### **Lanka**

Wilhelmi villasukkalanka 400(400)400(500)600(600)

### **Valmiin neuleen mitat**

Rinnan ympäryys 88(96)104(114)126(138)

Vyötärön ympäryys 80(88)96(106)118(130)

Lantion ympäryys 88(96)104(114)126(138)

Pituus oman mielen mukaan

### **Neuletiheys**

24s ja 32 krs sileää oikeaa paksummilla puikoilla on 10cm

### **Mallineuleet**

Sileä oikea neule suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein.

Sileä oikea neule tasona: neulo silmukat oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Joustinneule(kohoneule) suljettuna neuleena: neulo joka toinen kierros oikein, joka toinen kierros 1o 1n. Näin muodostuu oikeiden silmukoiden kerrokset päällekkäin ja viereen kerros, jossa oikeat ja nurjat silmukat vuorottelevat.

### **Lisäykset**

Lisäykset tehdään ottamalla lanka edellisen kerroksen silmukoiden välistä ja neulomalla se kiertäen oikein. Se kuinka monen silmukan välein teet lisäykset saat selville näin: katso kerroksen silmukkaluku (esim. 120) ja jaa se lisäysten määrän kanssa (esim.40). 120 jaettuna 40 = 3 eli lisäykset joka 3:n silmukan jälkeen.

### **Pääntie**

Luo 117(120)123(129)132(138) silmukkaa ohuemmille 40cm:n pyöröpuikoille. Neulo 1 krs oikein suljettuna neuleena. Aloita joustinneule aiemman ohjeen mukaan ja neulo sitä 1,5 cm. Neulo 1krs oikein ja lisää tasavälein 39(40)41(43)44(46) = 156(160)164(172)176(184).

### **Kaarroke**

Vaihda paksumpiin pyöröpuikkoihin ja jatka sileää neuletta. Kun pituus alusta mitattuna on 3 cm, lisää tasavälein 12(32)40(44)52(56)s = 168(192)204(216)228(240)s. Jatka sileää.

Kun työn pituus on alusta mitattuna 4(4)5(6)7(7)cm, aloita tulppaanit ruutupiirroksen mukaan. Tämä 12s:n mallikerta toistuu 14(16)17(18)19(20) kertaa ja edetessä silmukkamäärät kasvavat. Kun olet saanut tulppaanit loppuun, silmukoita on 308(352)374(396)418(440).

Jatka sileää. Kun työn pituus alusta mitattuna on 17(18)19(21)23(25)cm, lisää 16(8)10(28)34(40) silmukkaa tasavälein = 324(360)384(424)452(480).

Jatka sileää, kunnes pituus alusta mitattuna on 21(23)25(27)29(31)cm. Voit sovittaa paitaa ja jos kaarroke tuntuu liian lyhyeltä, neulo sileää vielä muutamam kierros. Jaa kaarroke etu- ja takakappaleeseen sekä hihoihin: neulo 97(107)113(125)137(149) (=takakappale), siirrä seuraavat 65(73)79(87)89(91) silmukkaa

apulangalle hihaa varten odottamaan ja luo kädentietä varten 8(8)12(12)14(16) silmukkaa. Neulo 97(107)113(125)137(149) silmukkaa sileää neuletta (=etukappale) ja siirrä seuraavaa hihaa varten 65(73)79(87)89(91) silmukkaa apulangalle ja luo kädentietä varten 8(8)12(12)14(16) silmukkaa.

### **Vartalo-osa**

Jatka sileää neuletta suljettuna neuleena kaikilla näillä 210(230)250(274)302(330) silmukalla. Lisää silmukkamerkit molemmille puolille hihan tilalle luotujen silmukoiden keskelle.

Kun työn pituus kainalosta mitattuna on 4cm, kavenna silmukkamerkkien molemmilla puolilla näin: ennen silmukkamerkkiä neulo 2. ja 3.silmukka oikein yhteen, sitten 2s o (silmukkamerkin molemmin puolin olevat silmukat) ja silmukkamerkin jälkeen 2. ja 3.silmukka oikein yhteen. Toista tällaiset kavennukset 2,5 cm:n välein yhteensä 5 kertaa kummassakin sivussa = 190(210)230(254)282(310)s. Jatka suoraan taskujen kohtaan asti. Sovita välillä neuletta ja testaa, mikä olisi luontevin kohta taskujen aukolle. Keskimmäiset koot on tehty aloittamalla taskun aukko 26 cm:n kohdalla kainalosta mitattuna.

### **Taskut ja helma**

Jaa helma kahteen osaan silmukkamerkkien kohdalta, samalla voit poistaa silmukkamerkit =95(105)115(127)(141)155s. Tässä vaiheessa puoliskot ovat vielä samanlaiset. Ala neuloa toista puolta sileää oikeaa tasona, jolloin siitä muodostuu etukappale ja taskun suut. Aloita heti lisäykset tehden ne aina oikealla kierroksella molemmissa reunoissa, joka 4. kerros, aina kahden silmukan päässä reunasta. Lisäykset tehdään ottamalla lanka edellisen kerroksen silmukoiden välistä ja neulomalla se kiertäen oikein. Tee näin yhteensä 10 kertaa = 20 silmukkaa lisää. Kun lisäykset tulevat valmiiksi, etukappale on oikean mittainen ja voit jättää silmukat odottamaan.

Jatka toisesta puoliskosta takaosan tekemistä. Luo ensin tyhjälle puikolle 20 s ja siihen takakappaleen silmukat jatkoksi neuloen koko ajan sileää oikeaa tasona. Lisää toiseenkin reunaan 20 s. Näistä lisäyksistä alkavat muodostumaan taskujen sisäpuolet. Tee vielä oikeaa kierrosta neuloessasi lisäykset molemmissa reunoissa 6 kertaa: neulo toiseksi viimeinen silmukka sekä etu- että takareunasta = 12s lisää. Takaosassa on nyt 147(157)167(179)193(207). Neulo kappale yhtä pitkäksi kuin etukappale. Jätä keskimmäiset silmukat odottamaan ja neulo ensin toista taskun sisäosaa (= reunimmaiset 26s) vielä 8 cm tai haluamasi pituiseksi. Päätä silmukat. Neulo toinen taskun sisäosa samanlaisesti.

Yhdistä etu- ja takakappaleen silmukat taas suljetuksi neuleeksi ja jatka sileää neuletta. Voit sovittaa neuletta taas välillä ja tehdä tarvittaessa sivuille lisäyksiä, jos haluat helmaan lisää väljyyttä. Muuten jatka suoraa neulomista sen mittaiseksi kuin tunikan haluat. Helmaan neulotaan ohuemmillä puikoilla joustinneuletta 5 cm samoin kuin aiemmatkin joustinneuleet. Päätä silmukat löyhästi.

### **Hihat**

Tässä välissä neuletta voi taas sovittaa ja jos haluat hihaan lisää väljyyttä, poimi kädentiestä muutama silmukka enemmän kuin ohjeessa.

Ota toisella apulangalla odottavat silmukat lyhyemmille 3 mm:n pyöröpuikoille tai sukkapuikoille. Poimi lisäksi kädentietä varten luoduista s:sta 8(8)12(12)14(16)s ja jatka sileää neuletta suljettuna neuleena 6 krs tai haluamasi verran. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo joustinneuletta 1,5 cm. Päätä silmukat.

Neulo toinen hiha samoin.

### **Viimeistely**

Liota neule kädenlämpöisessä vedessä. Puristele varovasti ylimääräinen vesi pois ja rullaa vielä pyyhkeen sisällä ylimääräistä vettä pois. Vaihtoehtoisesti voit käyttää hellävaraista pesukoneen villapesuohjelmaa. Pingota tunika mittoihinsa tasolle ja anna kuivua.

- = oikein
- = nurin
- ↗ = nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein, vedä nostettu silmukka neulotun yli
- ↘ = 2 s oikein yhteen
- ∨ = neulo sama silmukka ensin etu-, sitten takareunasta oikein
- = langan kierto (syntyy reikä)
- ↙ = ota 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikon s oikein
- ↘ = ota 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 o ja apupuikon s oikein

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

